COME TRASFERIRE IL FILM

La prima operazione da fare, consiste nel selezionare quale versione del film sul CD salvare sul disco rigido del PC, in base al modello di cellulare o palmare che si possiede. Terminata questa operazione, non resta che scegliere quale metodo seguire per trasferire il film nel cellulare, seguendo il nostro tutorial. Sebbene siano presenti in un formato già compresso, i film hanno in ogni caso dimensioni elevate e pertanto è consigliabile effettuare il trasferimento utilizzando un sistema rapido come la connessione Bluetooth, oppure copiando il film direttamente nella memory card del cellulare. Ma vediamo nel dettaglio come effettuare tali operazioni.

Bluetooth

A Il computer col Bluetooth

Per utilizzare la connessione Bluetooth su un PC che ne è sprovvisto, ricorriamo ad un adattatore USB. Prima di collegarlo, installiamo il driver fornito in dotazione, che garantirà il corretto funzionamento della periferica. Quindi, inseriamo il CD e seguiamo la procedura.

B Prepariamo gli strumenti

Supponendo ora di utilizzare un Nokia 6600, dal suo menu principale selezioniamo la voce **Bluetooth**. Quindi, dalla finestra **Dispositivi associati/Altri dispositivi** clicchiamo su **Opzioni** e scegliamo la voce **Nuovo disp. assoc.** per avviare la scansione delle periferiche.

C Inizia il trasferimento

Dopo avere scaricato dal C D - Rom sull'hard disk il file del film compatibile con il nostro dispositivo, clicchiamoci sopra con il tasto destro del mouse. Dal menu contestuale scegliamo la voce **Invia a/Bluetooth**, selezioniamo il telefonino, e clicchiamo su **OK**.

Memory Card

A Questione di formato

Per trasferire il film su un cellulare come l'A1000 che utilizza come scheda di memoria quelle in formato TransFlash, dovremo ricorrere ad uno speciale adattatore **TransFlash/Memory Card** che potrà poi essere letto da un normale lettore di memorie.

B Non perdere la memoria

Colleghiamo il lettore di memory card alla porta USB del PC e verrà visto come una unità rimovibile da **Risorse del computer**. Individuiamo il film e cliccando sopra con il tasto destro del mouse, scegliamo la voce **Invia a** e selezioniamo l'unità corrispondente al lettore.